

eXite[®]_link: Installation

Bevor Sie eXite[®]_link installieren, stellen Sie bitte sicher, dass ...

... die höchste Version von Java-Runtime (JRE) in Ihrem Betriebssystem installiert ist. Achten Sie auch später darauf immer das neueste Update herunterzuladen.

...Port 11080 ausgehend und Port 20000 eingehend (bei der Verwendung von Active Forwarding oder Active Notification) in der Firewall zur Kommunikation mit eXite[®] Business Integration Network freigeschaltet sind.

... Port 8080 (wird standardmäßig für die Administrations-Oberfläche von **eXite[®]_link** verwendet) frei ist. Sollte dieser Port durch andere Software belegt sein kann in der Datei exiteLink.cfg ein unterschiedlicher Port definiert werden.

... mindestens 50 MByte freier Speicher auf der Festplatte vorhanden sind. Weitere Hardwareanforderungen (CPU, RAM) für einen reibungslosen Betrieb von **eXite[®]_link** richten sich nach den Empfehlungen für das verwendete Betriebssystem.

... Bei der Verarbeitung (splitten, konvertieren) großer Dateien bzw. Datenmengen die Java Hauptspeicherezuteilung erhöht wird (standardmäßig 64 MByte, siehe Handbuch).

... die neueste Update-Version von **eXite[®]_link** (www.editel.at) heruntergeladen wird, um einen optimalen Betrieb der Software zu garantieren.

Installationsanweisung

ACHTUNG: Falls ältere oder weitere Versionen von eXite[®]_link zum Zeitpunkt der Installation gestartet sind, beenden Sie diese bitte unbedingt vor der Installation!

1. ZIP-Archiv herunterladen und abspeichern
2. Entpacken und exiteLink.jar Datei ausführen (sollte dies nicht funktionieren, bitte die exiteLink.bat Datei ausführen)
3. Sprache wählen
4. Installationspfad wählen (zum Update einer bestehenden Version bitte das bestehende Verzeichnis angeben)
5. Paketauswahl kann übersprungen werden
6. Am Ende der Installation können Desktop- bzw. Startmenüeinträge erzeugt werden
7. **eXite[®]_link** starten über Desktop- bzw. Startmenüeinträge oder über die Datei exiteLink.bat im Stammverzeichnis
8. Webbrowser aufrufen und als Adresse <http://localhost:8080> angeben
9. Die **eXite[®]_link** Web-Oberfläche erscheint
10. Gewünschte Konfigurationen laut **eXite[®]_link** Handbuch vornehmen

exite[®]_Link

Laden Sie jetzt Ihre 10-Tage Testversion herunter ...

und testen Sie **eXite[®]_link** kostenlos!

Download der **eXite[®]_link** Testversion unter www.editel.at/de/support/download-center.

Für weitere Informationen steht Ihnen das EDITEL Team gern unter +43 / 1 / 505 86 02 zur Verfügung!

Bei technischen Problemen während der Installation oder dem laufenden Betrieb, kontaktieren Sie bitte unseren Help Desk unter T: +43 (0) 1 / 505 86 02 - 99



Kontakte

Allgemeine Beratung

T +43 / 1 / 505 86 02 - 31
E sales@editel.at

Administration

T +43 / 1 / 505 86 02 - 17
E info@editel.at

Helpdesk / Technischer Support

T +43 / 1 / 505 86 02 - 99
E support@editel.at

Weitere Informationen finden Sie unter **www.editel.at**